

آموزش قالب وردپرس شرکتی ارم




آموزش قالب وردپرس شرکتی ارم

مبل ارم

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴

صفحه اصلی
مبل راحتی
مبلان اداری
مبلان منزل
مبلان کلاسیک
درباره ما
تماس با ما



قالب وردپرس شرکتی ارم

قالب وردپرس ارم مناسب برای فروشگاه های مبلمان، تالارها، موسسه های خدماتی، مجالس و شرکت های تولیدی میباشد. توضیحات مختصر برای هر عکس و اسلاید را میتوانید در این مکان قرار دهید.

بیشتر بخوانید

تماس با ما

نام کامل *

تلفن تماس

ایمیل *

عنوان پیامر *


متن پیامر *

ارسال

فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.


درباره ما

« در باره ما »




لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است و برای ...


مطلب بیشتر




مبلان منزل



مبلان کلاسیک



مبلان اداری



مبل راحتی

صفحه اصلی
مبل راحتی
مبلان اداری
مبلان منزل
مبلان کلاسیک
درباره ما
تماس با ما

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به صاحب وب سایت میباشد.

تهیه شده توسط تیم آنلاینر

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به تیم آنلاینر می باشد و هرگونه کپی برداری از این اثر اشکال شرعی دارد.

آموزش قالب وردپرس شرکتی ارم فهرست مطالب

تنظیمات عمومی قالب

1. قراردادن فیو آیکن 3
2. تعیین عکس پیش فرض 3
3. تعیین فونت تیترها 3
4. کد گوگل آنالیتیکز 4
5. کد سی اس اس 4
6. کد جاوا اسکریپت 4

تنظیمات هدر

7. تغییر لوگو 4
8. فعال کردن تاریخ در سایت 5

تنظیمات اسلایدر

9. مدیریت اسلایدر 5

تنظیمات صفحه اصلی

10. تعیین برگه درباره ما 6
11. تعیین دسته های صفحه اصلی 6

تنظیمات صفحات داخلی

12. نمایش ابزارها در صفحات داخلی 7

تنظیمات فوتر


13. تعیین متن کپی رایت 7

آموزش قالب وردپرس شرکتی ارم

تنظیمات عمومی قالب

1- قراردادن فیدو آیکون :

ابتدا عکسی را به اندازه 16*16 از منو رسانه ها آپلود نمایید.
سپس آدرس فایل را کپی کرده و از منوی تنظیمات - تنظیمات قالب - تنظیمات عمومی وارد شوید و آدرس را در بخش فیدو آیکون جایگذاری نمایید.
ترجیحا تصویر خود را با پسوند ICO ذخیره نمایید.



تنظیمات عمومی

فیدو آیکون

فیدو آیکون سایت باید یک عکس با عرض و ارتفاع 16 پیکسل باشد و بهتر است پسوند آن ICO باشد

2 - تعیین عکس پیش فرض

آدرس عکسی که در این قسمت قرار می گیرد عکس پیش فرض نوشته ها و برگه ها خواهد بود.

عکس پیش فرض

عکس مورد نظر خود را با حداقل رزولوشن 360*640 پیکسل آپلود نمایید. این عکس هنگامی که هر کدام از پست های شما تصویر شاخص نداشته باشند نمایش داده خواهد شد. این تصویر میتواند تصویری از لوگوی وب سایت شما باشد.

3 - تعیین فونت تیترها

تماس با ما

نام کامل *

تلفن تماس

ایمیل *

عنوان پیام *

متن پیام *

فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

در باره ما

« در باره ما »

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است و برای ...

از این طریق می توانید فونت تیتر های سایت رو وارد کنید.

آموزش قالب وردپرس شرکتی ارم

فونت تیتراها فونت تیتراها را انتخاب کنید .

yekan

4 - کد گوگل آنالیتیکز

در این قسمت کد دریافتی از گوگل آنالیتیکز را وارد می‌کنید:

گوگل آنالیتیکز کد سایت گوگل آنالیتیکز را در این فیلد وارد نمایید .

5 - کد سی اس اس

از این طریق کد های CSS دلخواه خودتون رو می تونید در سایت لود کنید.

سی اس اس اگر دانشی در مورد سی اس اس دارید و میخواهید قسمتی از وب سایت خود را ویرایش نمایید کدهای سی اس اس خود را در این باکس درج نمایید. نیازی به تگ باز شونده style نیست.

6 - کد جاوا اسکریپت

در صورتی که دانشی از java script دارید و میخواهید موارد مورد دلخواهتان در قالب اعمال نمایید بدون دستکاری در کدهای قالب این موارد را در این قسمت می توانید قرار دهید.

جاوا اسکریپت کدهای جاوا اسکریپت مورد نظر خود را در این باکس درج نمایید. نیازی به نوشتن تگ script نیست.

تنظیمات هدر

7- تغییر لوگو

اسفند ۱۳۹۴

جستجو

اصلی | مبلمان راحتی | مبلمان اداری | مبلمان منزل | مبلمان کلاسیک | درباره ما | تماس با ما


مبلمان ارم

آموزش قالب وردپرس شرکتی ارم
 لوگوی مورد نظر خود را با عرض و ارتفاع 227*80 پیکسل طراحی نمائید و آپلود نمائید.

لوگو

لوگوی مورد نظر خود را میتوانید از این قسمت جایگزین
 نمائید. با عرض و ارتفاع 322*116 پیکسل

8- فعال کردن تاریخ در سایت



برای فعال کردن این تاریخ باید افزونه ی وردپرس فارسی را از قسمت افزونه های نصب شده فعال کنید.

وردپرس فارسی

فعال کردن | ویرایش | پاک کردن

بشتیانی کامل از تقویم جلالی، م
 نگارش 5.0.0 | بدست زاكروت، راها

توضیح افزونه

تنظیمات اسلایدر صفحه اصلی

9- تغییر اسلایدر صفحه اصلی



آموزش قالب وردپرس شرکتی ارم

این اسلایدر در صفحه نخست شما نمایش داده میشود. تصاویر اسلایدر را با عرض و ارتفاع 1100*435 پیکسل انتخاب نمائید.

تنظیمات صفحه اصلی سایت

10 - تعیین برگه درباره ما

برگه ای را که مایل هستید در باکس درباره ما نمایش داده شود را انتخاب نمائید.

11 - تعیین دسته های صفحه اصلی

آموزش قالب وردپرس شرکتی ارم

دسته هایی را که مایل هستید به همراه تصویر شاخص در صفحه اصلی نمایش داده شوند را انتخاب نمایید.

<input checked="" type="checkbox"/> دسته های صفحه اصلی	<input type="checkbox"/> دسته بندی نشده	<input checked="" type="checkbox"/> دسته هایی را که مایل هستید به همراه تصویر شاخص	<input checked="" type="checkbox"/> مبل راحتی
<input checked="" type="checkbox"/> در صفحه اصلی نمایش داده شوند را انتخاب نمائید.	<input checked="" type="checkbox"/> میلمان اداری	<input checked="" type="checkbox"/> در صفحه اصلی نمایش داده شوند را انتخاب نمائید.	<input checked="" type="checkbox"/> میلمان کلاسیک
	<input checked="" type="checkbox"/> میلمان منزل		

تنظیمات صفحات داخلی

12- تعیین نمایش ابزارها در صفحات داخلی

در صورتی که میخواهید دیدگاه ها یا مطالب مرتبط در صفحات داخلی نمایش داده شود تیک را بگذارید.

صفحه داخلی

مطالب مرتبط

نمایش دیدگاه ها

در صورتی که میخواهید نمایش داده شود تیک را بگذارید.

نمایش ابزارها در صفحات داخلی

تنظیمات فوتر

13- تعیین متن کپی رایت

<input type="checkbox"/> صفحه اصلی	<input type="checkbox"/> مبل راحتی	<input type="checkbox"/> میلمان اداری	<input type="checkbox"/> میلمان منزل	<input type="checkbox"/> میلمان کلاسیک	<input type="checkbox"/> درباره ما	<input type="checkbox"/> تماس با ما
تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به صاحب وب سایت میباشد.						

برای تعیین متن کپی رایت خود میتوانید متن مورد نظر خود را در این باکس درج نمایید.

متن کپی رایت خود را در این باکس درج نمائید.

متن کپی رایت